



آموزش ارتقا قالب های لئوتم در پرستاشاپ ۱/۷

پرستافا ؛ پرستاشاپ فارسی

روش ارتقا قالب های لئوتم در پرستاشاپ ۱/۷

ارتقا قالب در پرستاشاپ باتوجه به ساختار متفاوت پرستاشاپ ۱/۷ مقداری متفاوت تر از پرستاشاپ ۱/۶ است که در ادامه به صورت مرحله به مرحله توضیح داده می شود.

1. دریافت آخرین نسخه قالب از فراکت : آخرین نسخه قالب را از طریق پنل کاربری خود در [مارکت فراکت](#) دانلود کنید.

2. غیرفعال کردن کش: قبل از هرکاری به مسیر «پارامترهای پیشرفته / کارایی» بروید. در این صفحه باید ۴ مورد را بررسی کنید.

الف) گزینه «حافظه نهان» بروی خیر باشد.

ب) گزینه کامپایل کردن قالب را بروی «کامپایل اجباری» تنظیم کنید.

ج) گزینه «حالت عیب یابی» نیز بر روی خیر تنظیم باشد.

نکته مهم : بعد از تنظیم موارد بالا یک بار عمل «پاک کردن حافظه موقت» را انجام دهید.

3. آپلود و اکسترکت قالب جدید در هاست :

الف) **آپلود کردن فایل zip قالب :** فایل zip دانلود شده از فراکت را در پنل مدیریت هاست خود و در مسیر «public_html/themes/yourTheme» آپلود نمایید. yourTheme نام قالبی هست که در حال آپدیت آن هستید.

ب) **اکسترکت کردن قالب:** فایل آپلود شده قالب را در همین مسیر اکسترکت نمایید.

ج) انتقال فایل های ماژول ها در پوشه dependencies به پوشه ماژول های پرستاشاپ

4. **بروز رسانی ماژول ها :** این مرحله برای بروز رسانی ماژول هایی است که در قالب لئوتم وجود دارد و نیاز به اصلاح دارد.

الف) **اصلاح ماژول مگامنو (ویژه نسخه سازگار با پرستاشاپ ۱/۷/۴) :** از مسیر ماژول ها، تنظیمات مگامنو را انتخاب کنید و دکمه تصحیح ماژول رو کلیک کنید. این کار به این دلیل صورت می گیرد که تغییراتی که در ماژول مگامنو صورت گرفته در قالب جدید اعمال شود.



ب) اصلاح ماژول صفحه ساز (ویژه نسخه سازگار با پرستاشاپ ۱/۷/۴): به مسیر ماژول ها « ماژول ها و سرویس ها رفته و تب آگاه سازی (این تب مخصوص ماژول هایی از قالب است که نیاز به آپدیت دارد) را انتخاب کنید و بر روی آپگرید ماژول صفحه ساز کلیک می نماییم.

بعد از آپگرید ماژول صفحه ساز، در ادامه کار در همین قسمت بر روی دکمه «پیکربندی» کلیک می کنیم و در صفحه باز شده در قسمت پشتیبان گیری و بروز رسانی بر روی دکمه «بروز رسانی برای استفاده از طرح محصول و دسته بندی» کلیک می کنیم تا تغییراتی بر روی قالب اعمال شود.

نکته مهم: این مورد، ویژه افزودن امکان صفحه ساز محصول است و نیازی به انجام در همه نسخه ها نیست.

نکات مهم در آپدیت قالب ها در پرستاشاپ ۱/۷

بک آپ: قبل از بروز رسانی قالب حتما از اطلاعات و شخصی سازی های قالب خود یک بک آپ تهیه نمایید.

نکته مهم: برای بهبود سرعت سایت، هسته پرستاشاپ فروشگاه خود را به نسخه ۱/۷/۴ که سازگار با این سری از قالب های لئوتم می باشد، ارتقا دهید.

این آموزش برای قالب های دیجیتال ، ایمارکت ، اوتیس ، هانا و تمام قالب های پرستاشاپ ۱/۷ منتشر شده در فراکت مناسب است.